

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR 3” i Kucharscy „KC-FIRMA”

Instalacja i konfiguracja

A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
KC-FIRMA 3	3.100.321	FHU Kucharscy S.C. (www.kucharscy.com.pl)
INWENTARYZATOR 3	3.1.67	COMP S.A. CTS Novitus (www.novitus.pl)
DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE	3.52 GUI	

B. Funkcjonalność

W programie *KC-Firma* za pomocą kolektora danych można:

- przeprowadzać spis z natury
- wprowadzać dane do dokumentów sprzedaży
- wprowadzać dane do dokumentów PZ/WZ/MM/PW/RW
- wprowadzać dane do zamówień

C. Instalacja

Do folderu C:\KCFirma3\Terminal\ należy skopiować pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE (wersja GUI).

UWAGA:

Pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR 3. Można je również pobrać ze strony www.novitus.pl.

D. Konfiguracja kolektora

W programie *Inwentaryzator* (menu *Konfiguracja, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia domyślne” będą właściwe).

E. Konfiguracja programu KC-Firma


1. Z menu programu *KC-Firma* wybrać *Administracja, Konfiguracja, Sprzęt, Kolektory danych*
2. Bez względu na posiadany typ kolektora danych z listy dostępnych urządzeń należy wybrać „**CipherLab CPT-8300 (Inwentaryzator 3.0 – NOVITUS S.A.)**”
3. Zaznaczyć opcję *Kolektor domyślny* (chyba, że korzystamy z kilku różnych kolektorów)
4. Kliknąć *Popraw*

5. Wybrać *Port* do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego” portu COM można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a)


UWAGI:

- w programie *KC-Firma* nie można wybrać portu COM o numerze wyższym niż 20. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port o wyższym numerze, to należy odpowiednio zmodyfikować plik *LOAD.INI* (znajdujący się w folderze *C:\kcfirma3\terminal*), zastępując znak „=” znakiem „~” (czyli np. chcąc komunikować się przez COM48, w pliku *LOAD.INI* powinien być wpis: **port COM ~ 48**)
- w przypadku kolektorów 8200/8400/8600, port COM pojawi się w *Managerze Urządzeń* dopiero po uruchomieniu na kolektorze jakiegokolwiek transmisji (by sprawdzić numer portu COM wykorzystywany przez kolektor, wystarczy na chwilę uruchomić na nim np. odbieranie towarów)

6. Wybrać *Prędkość transmisji*, (taką samą, jaka ustawiona jest w *Inwentaryzatorze* na kolektorze. Najlepiej korzystać z najwyższej możliwej szybkości - 115.2kb/s)
7. Pozostałe opcje ustawić wg własnych potrzeb/preferencji, np. tak:



8. Jeśli w kolektorze jest *Inwentaryzator z licencją pełną*, to możliwe jest również np. zwiększenie długości nazw towarów wysyłanych do kolektora. W tym celu należy:
 - a. kliknąć *Zaawansowane*
 - b. zmodyfikować, wg własnych potrzeb, liczbę znajdującą się po *NazwaTow* (domyślnie 16) na własną długość nazw, mając na uwadze, że zwiększenie długości spowoduje zmniejszenie „pojemności” kolektora i wydłuży czas transmisji



- c. na kolektorze w *6.Ustawienia->2.Budowa plików->1.Długości pól->Nazwa towaru* wprowadzić tę samą długość co wcześniej w *KC-Firmie*

F. Wysyłanie danych do kolektora

W programie *KC-Firma* odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe) następuje po kliknięciu na przycisk „Zapis do kolektora”. Więcej informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji programu *KC-Firma*.

G. Odbieranie danych z kolektora

W programie *KC-Firma* odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe) następuje po kliknięciu na przycisk „Kolektor”. Więcej informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji programu *KC-Firma*.