

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR” i WA-PRO „WF-MAG” (DOS)

Instalacja i uruchomienie

A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
„WF-MAG” (DOS)	4.210.09	WA-PRO Sp. z o.o. (www.comarch.pl)
„INWENTARYZATOR” (program w kolektorze danych!) DOWNLOAD.EXE	1.80 lub 1.91 3.50 „konsola”	NOVITUS SA (www.novitus.pl)

B. Funkcjonalność

W programie WF-MAG za pomocą kolektora danych można:

- przeprowadzać inwentaryzację
- wprowadzać dane do dokumentów rozchodu (sprzedaż)
- wprowadzać dane do dokumentów przychodu (dostawa)
- wprowadzać dane do dokumentów MM, PW, RW

C. Instalacja

Do głównego folderu programu WF-MAG (zwykle C:\WFM4\)) należy skopiować plik DOWNLOAD.EXE (w wersji „konsolowej”).

UWAGA:

Pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR. Można je również pobrać ze strony www.novitus.pl (dział: Centrum Obsługi Klienta, Pliki do pobrania, Kolektory danych).

D. Konfiguracja kolektora

W programie *Inwentaryzator* (menu *Konfiguracja, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia domyślne” będą właściwe).

E. Konfiguracja programu WF-MAG

1. W głównym oknie programu WF-MAG wybrać *Konfiguracja, Urządzenia, kolektor danych* a następnie:
 - a. "podświetlić" pozycję **OPTICON CLT1923, Inwentaryzator Optimus-iC v1.03** (nie naciskać klawisza ENTER),
 - b. nacisnąć klawisz F2, wybrać port komunikacyjny do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego” portu COM można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a) i zatwierdzić wybór portu,
 - c. zatwierdzić wybór kolektora,
 - d. zaakceptować zmiany w konfiguracji.

```
[ ]-----[ KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ]-----+
| parametry portow szeregowych :           |
|           » kod kreskowy «           |
| kolektor danych                :KD_OPTIC03 |
| czytnik kodu kreskowego        :           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

UWAGI:

1. W programie WF-MAG nie można wybrać portu COM o numerze wyższym niż 42. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port COM3 lub wyższy (maksymalnie COM256), to należy odpowiednio zmodyfikować plik LOAD.INI (plik ten pojawi się w folderze systemowym subiekta po pierwszym uruchomieniu komunikacji z kolektorem), zastępując znak „=” znakiem „~” (czyli np. chcąc komunikować się przez COM48, w pliku LOAD.INI powinien być wpis: **port COM ~ 48**)
2. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany prędkości transmisji, to można to zrobić jedynie modyfikując plik LOAD.INI

F. Wysyłanie danych do kolektora

Program WF-MAG nie ma wbudowanych procedur umożliwiających bezpośrednio przesyłanie bazy danych towarów do kolektora.

G. Odbieranie danych z kolektora

W programie WF-MAG odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe – patrz pkt B) następuje po naciśnięciu SHIFT F6, w momencie, gdy program oczekuje na wpisanie danych towarów do tworzonego właśnie dokumentu.

UWAGI:

1. Transmisję należy najpierw uruchamiać na komputerze, a dopiero później na kolektorze (zgodnie z informacją wyświetlaną przez program komunikacyjny)!
2. Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program INWENTARYZATOR+ (w.1.91), WF-MAG nie będzie odbierał cen z kolektora (najlepiej, więc w kolektorze ustawić opcję CENA – AUTOMATYCZNIE).